



BRUKERVEILEDNING DIREKTEPRINT FOR ELEVER I MACOS



På din mac, åpne systemvalg fra dock eller søk (cmd+spacebar).
 Åpne «skrivere og skannere». Trykk på + nede til venstre for å legge til skriver.

••• < > sk	krivere og skannere	Q Søk
	Ingen skrivere tilgjeng Klikk på Legg til (+) for å konfigu	elig. rere en skriver.
Standard p	apirstørrelse: A4	
. Høyreklikk på det grå feltet (ved siden av windows-ikonet) og ve «tilpass verktøylinje».	elg	til Q. Søk sek rrelse ylinje
	Navn: Plassering: Bruk:	\$





3. Flytt «Avansert» over på verktøylinjen. Trykk «ferdig».

	00	•			Legg til			
	9		-	-Q:		Q Si)k	
	Standar	d IP	Windows	Avansert		S	λk	
	Flytt objekter du bruker ofte, til verktøylinjen							
	1	Ş)÷ 🤅) (
	Window	s Avans	sert IF	o Stand	dard Søk	Mellomrom	Fleksibelt m.rom	1
	eller fl	ytt stan	dardopps	settet til v	erktøylinjen			7
	9	۲	÷			Q, Søk		
	Standard	IP	Windows			Søk		
	Vis Sy	mboler (og tekst	0	Bruk liten	størrelse	Ferdig	
 4. På «Type» velger man «Windows printer via spools». URL er smb://prt-vet-01.elev.prod.trondelagfylke.no/SafeQUtskrift_Elev_PS Man kan velge å endre navnet til Elev direkteprint eller et annet passende navn. På «Bruke» velger man Generisk PostScript-skriver. Trykk på «Legg til». 								
	0				Leg	g til		
0				No.				
	2 63		-	503			O Sak	
Stan	🛃 😡	Win	dows A	Q.			Q. Søk	
Stan	adard IP	Win	dows A	vansert			Q. Søk Søk	
Stan	adard IP	Win	dows A	vansert			Q, Søk Søk	
Stan	idard IP Type:	Win	dows A	vansert inter via	spoolss		Q. Søk Søk	•
Stan	idard IP Type: Enhet:	Win	dows A	vansert inter via t	spoolss		Q Søk Søk	•
Stan	Type: Enhet:	Wind	dows Ar	vansert inter via t	spoolss		Q. Søk Søk	
Stan	Type: Enhet: URL:	Wind Wind Anne smb:/	dows pr en enhe /prt-ve	vansert inter via t t-01.elev	spoolss v.prod.tro	ndelagfylke.n	Q Søk Søk o/SafeQUtskrift_l	Clev_PS
Stan	Type: Enhet: URL:	Wind Wind Anne Smb:/	dows pr an enhe //prt-ve	vansert inter via t t-01.elev	spoolss v.prod.tro	ndelagfylke.n	Q Søk Søk o/SafeQUtskrift_l	Central Control Contro
Stan	Type: Enhet: URL:	Wind Wind Anne Smb:/	dows pr en enhe /prt-ve	vansert inter via t t-01.elev	spoolss v.prod.tro	ndelagfylke.n	Q Søk Søk o/SafeQUtskrift_l	Clev_PS
Stan	Type: Enhet: URL:	Wind Wind Anne Smb:/	dows pr en enhe /prt-ve	vansert inter via t t-01.elev	spoolss v.prod.tro	ndelagfylke.n	Q Søk Søk o/SafeQUtskrift_l	Clev_PS
Stan	Type: Enhet: URL:	Wind Wind Anne smb:/	dows pr en enhe //prt-ve	vansert inter via t t-01.elev	spoolss v.prod.tro	ndelagfylke.n	Q Søk Søk o/SafeQUtskrift_l	Central Control Contro
Stan	Type: Enhet: URL: Na Plasseri	Wind Wind Anne smb:/	dows pr an enhe //prt-ve	vansert inter via t t-01.elev	spoolss v.prod.tro	ndelagfylke.n	Q Søk Søk o/SafeQUtskrift_l	Clev_PS
Stan	Idard IP Type: Enhet: URL: Na Plasseri Br	Wind Wind Anne smb:/	dows A lows pr en enhe /prt-ve	vansert inter via t t-01.elev	spoolss v.prod.tro	ndelagfylke.n	Q Søk Søk o/SafeQUtskrift_l	Clev_PS
Stan	Type: Enhet: URL: Na Plasseri Br	Wind Wind Anne smb:/	dows A lows pr en enhe /prt-ve Elev dire	vansert inter via t t-01.elev ekteprint sk PostS erte skrive n bruke a	spoolss v.prod.tro cript-skri erprogramv ille funksjor	ndelagfylke.n ver varen er ikke fra hene til skrivere	Q Søk Søk o/SafeQUtskrift_l	Clev_PS
Stan	Type: Enhet: URL: Na Plasseri Br	Wind Wind Anne smb:/	dows pr en enhe //prt-ve Elev dire	vansert inter via t t-01.elev ekteprint sk PostS erte skrive n bruke a	spoolss v.prod.tro cript-skri erprogramv ille funksjor	ndelagfylke.n ver varen er ikke fra hene til skrivere	Q Søk Søk o/SafeQUtskrift_l	Clev_PS





5. Trykk «OK» på neste vindu.

	Konfigurerer «Elev direkteprint»				
_	Forsikre deg om at valgene for skriveren vises riktig her, slik at du kan dra full nytte av dem.				
Dupl	ex Printing Unit				
	Avbryt OK				

6. Printerkø er nå lagt til i macOS.

	Skrivere og skan	nere	Q Søk
Skrivere Elev direkteprint • Inaktiv, Sist brukt		Elev direkteprint Åpne utskriftsl Valg og forbruksma	kø ateriell
	Plassering: Type: Status:	Generisk PostScript-skri Inaktiv	ver
+ -	Del denne skrive	ren på nettverket	Deling-valgpanelet
	Standardskriver: Standard papirstørrelse:	Sist brukte	•





 Åpne Word eller annen tekstbehandling på elevmaskinen. Trykk CMD+P for å skrive ut.
 Trykk på «skrivut»

Trykk på «skriv ut».		Skriv ut
	Skriver:	Elev direkteprint
	Forhåndsinnstillinger:	Standardinnstillinger
		Eksemplarer og sider
		Eksemplarer:
		Kollatert
		Sider:
		O Alle
		Gjeldende side
Skriv inn navn og passord for skriveren «Elev		til: 1
direkteprint».		Sideområde
Navn: doldu040164		Skriv inn sidetall og/eller -
doldd040104		komma (f.eks. 2, 5-8)
Passord:	1 av 1	
🗹 Arkiver dette passordet på nøkkelringen	urtigvisning	
Avbryt		Avbryt Skriv ut

 Tast inn KUN elevens brukernavn og passord. Velg å arkivere dette på nøkkelring, og trykk «OK». Utskriften skal nå gå til skriverkøen.